

Zevenentwintigste jaargang nummer 03 : Maart 2026

De COMPUTERCLUB Nissewaard



**Computerclub Nissewaard voor iedereen en iedere leeftijd
Al meer dan 25 jaar een begrip**

Colofon

Dagelijks bestuur

1 ^e Coördinator :	H.P.Kubbinga	Tel. 0181-640669
2 ^e Coördinator :	B.W.Tijl	Tel. 0654692942

Vrijwilligers Computerclub Nissewaard

Lesgevende	:	Bart Tijl
Lesgevende	:	Hans Kubbinga
Lesgevende	:	
Netwerkbeheerder	:	Peter Mout
Boekje	:	Bart
Website	:	Ben Boukes

Correspondentieadres is:
computerclubnissewaard@gmail.com
of
Mob: 06-54692942

Internet: www.computerclubnissewaard.nl

M.A. de Ruijterstraat 3, 3201CK Spijkenisse



Bestuursmededeling
Maart 2026
Beste leden,

Ja mensen wij zitten al een stuk in het nieuwe jaar. Het is wel even wennen aan alle storm, regen en sneeuw. Zelf een weekje vakantie gehad in Drenthe. Dit was niet wat we verwacht hadden, maar we hebben ons toch wel vermaakt. Zeker met alle sport op de tv. Er komen steeds nieuwe sporten bij en het wordt wel echt extremer en gevaarlijker. Je snapt niet hoe die dames en heren dit oefenen en durven. Wel blij dat het Nederlandse team toch flink wat medailles hebben gewonnen. Er wordt in een deel van het land carnaval gevierd. Hier blijf ik ver van weg. 1 X meegemaakt !! We leven in tijden die op z'n zachts gezegd weinig optimistisch stemmen. Toch maar kijken waar we komende zomer vakantie gaan vieren. Attentie: er staan dit keer zeer bruikbare onderwerpen in dit boekje die voor ieder bruikbaar zijn. Bij voorbeeld OV-chipkaart verdwijnt, toeslagen berekenen en aanvragen en bestanden op USB zetten.

www.computerclubnissewaard.nl

Groet van *Hans, Bart, Peter en Ben.*

Servicepagina:

Deze pagina is een vast onderwerp in het boekje en geeft u informatie over het doen en laten van Computerclub Nissewaard.

Lidmaatschap kost u maandelijks **€ 10,00**

U kunt bij ons een cursus volgen vanaf **€ 15.00 incl. Lesmateriaal.**

Ons bankrekeningnummer is NL44ABNA0506627470 tav B.W.Tijl

Bij mededelingen vermelden CCNissewaard.

Wilt U zomaar een avondje doorbrengen bij ons dan kan dat ook.
U brengt dan een bijdrage van €2.50 per avond mee.

Hulp bij Computerstoringen of Software problemen kan ook bij ons.
Natuurlijk exclusief de materiaalkosten.

Bij het beëindigen van het Lidmaatschap, dient u een opzeggingstermijn **van één maand** in acht te nemen en dit **schriftelijk** te melden aan :

Computerclubnissewaard@gmail.com,
Tel 0654692942

Hebt u vragen en of opmerkingen, mail ons uw probleem en dan kunnen wij er samen wel uit komen.

Computerclub Nissewaard de gezelligste club in de regio.
Bij ons krijgt u meer voor minder, vertel dit verder

M.A. de Ruijterstraat 3, 3201CK Spijkenisse

Inhoudsopgave

Hfdst. 1.. ChatGPT-geschiedenis wissen.....	Pag.06
Hfdst. 2..Voorkom dat ChatGPT uw vragen gebruikt.....	Pag.08
Hfdst. 3...Externe schijf wordt niet herkend in Windows.....	Pag.10
Hfdst. 4...Hoe zie ik weeknummers in mijn online agenda...	Pag.12
Hfdst. 5...Mappen maken in Outlook.com.....	Pag.15
Hfdst. 6...De vertrouwde OV-chipkaart verdwijnt.....	Pag.17
Hfdst. 7...Bestanden op een USB stick zetten.....	Pag.19
Hfdst. 8...Alles over Formatteren.....	Pag 25
Hfdst. 9...Toeslagen berekenen en aanvragen.....	Pag.29

Met dank aan Seniorweb, CTnieuws en Schoone Pc

ChatGPT-geschiedenis wissen

Vragen en opdrachten in ChatGPT blijven bewaard.

Deelde je persoonlijke informatie?

Wis dan de geschiedenis.

Nynke 2025



Moet ik oude ChatGPT-gesprekken verwijderen?
Het kan nuttig zijn om oude gesprekken in een ChatGPT-account weg te gooien.

Bijvoorbeeld omdat er iets in staat wat beter niet bewaard kan blijven in een AI-chatbot.

Zoals medische informatie, betaalgegevens of informatie van het werk. Of misschien wil je gewoon de boel opruimen.

Ook een goede reden: hoe minder informatie ChatGPT hoeft te bewaren, hoe minder druk op het milieu.

Want oude chats worden bewaard in datacentra die energie slurpen. Het model zelf [blijft wel evenveel energie gebruiken](#) als je de ChatGPT-geschiedenis wist.

Verwijderde chats

Een verwijderd gesprek is direct weg uit een ChatGPT-account.

En het is niet meer terug te halen.

Binnen 30 dagen verdwijnt het ook bij moederbedrijf OpenAI.

Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Als de chat al anoniem gemaakt en losgekoppeld is van het account, blijft de chat bewaard.

De chat blijft ook bewaard als OpenAI dat moet om veiligheids- of wettelijke redenen.

Wat dat precies betekent, legt het bedrijf niet uit.

ChatGPT-geheugen wissen (browser)

Verwijder zo oude gesprekken in een ChatGPT-account op de computer:

- Ga naar [Chatgpt.com](https://chatgpt.com) en log in als dat nodig is.
- Klik op het rondje met uw beginletters erin.
- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Gegevensbeheer**.
- Klik naast 'Alle chats verwijderen' op **Alles verwijderen**.
- Klik op **Verwijdering bevestigen**.

Zorgen dat nieuwe chats automatisch verwijderd worden, kan helaas niet.

Je kunt wel instellen dat [ChatGPT nieuwe vragen niet gebruikt voor training](#).

ChatGPT-geheugen wissen (app)

Verwijder zo oude gesprekken in een account als je de ChatGPT-app gebruikt:

- Tik op de app ChatGPT.
- Tik linksboven op het pictogram van twee horizontale streepjes.
- Tik linksonder op je naam > **Gegevensbeheer**.
- Tik op **Chatgeschiedenis wissen** > **Chatgeschiedenis wissen**.
- Tik bovenaan een of twee keer op het pijltje om terug te keren naar het beginscherm.

Zorgen dat nieuwe chats automatisch verwijderd worden, kan helaas niet.

Voorkom dat ChatGPT uw vragen gebruikt.

ChatGPT gebruikt onze vragen

ChatGPT gebruikt onze vragen en gesprekken om de dienst slimmer te maken.

Het maakt niet uit of iemand ingelogd is of niet.

Dat klinkt misschien handig.

Maar ChatGPT gebruikt dus ook privévragen.

Bijvoorbeeld over gezondheid, familie of financiën.

Geef daarom aan dat ChatGPT vragen en antwoorden niet mag gebruiken voor training.

Vanaf dat moment worden nieuwe gesprekken daar niet meer voor gebruikt.

Deel nooit persoonlijke informatie

Maar deel ook daarna geen persoonlijke gegevens met de AI-dienst.

Zet er dus geen namen, adressen, telefoonnummers of medische informatie in.

En ook geen inloggegevens of bankinformatie.

Want we weten niet precies wat ChatGPT ermee doet.

Meer privacy in ChatGPT (website)

Geef zo via de browser aan dat ChatGPT uw vragen niet mag gebruiken:

- Ga naar [Chatgpt.com](https://chatgpt.com) en log eventueel in.
- Klik op het rondje met uw initialen erin. Geen account? Klik rechtsboven op het vraagteken.

- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Gegevensbeheer**.
- Klik op **Het model verbeteren voor iedereen**.
- Zet het schuifje achter 'Het model verbeteren voor iedereen' naar links. Het schuifje kleurt grijs.
- Klik op **Gereed**.
- Klik op het kruisje om het scherm af te sluiten.


Meer privacy in ChatGPT (app)

Geef zo via de app aan dat ChatGPT uw vragen niet mag gebruiken:

- Tik op de app **ChatGPT**.
- Tik linksboven op de twee horizontale streepjes.
- Ingelogd bij ChatGPT? Tik linksonder op uw naam > **Gegevensbeheer**. Niet ingelogd? Tik op **Instellingen**.
- Zet het schuifje achter 'Het model verbeteren voor iedereen' naar links.
- Tik bovenaan een of twee keer op het pijltje om terug te keren naar het beginscherm.

1. Externe schijf wordt niet herkend door Windows?

Zo los je het op!



[Elwin](#)

Wanneer een externe harde schijf of ssd plots niet meer door Windows wordt herkend, kan dat verschillende oorzaken hebben. Controleer eerst via Schijfbeheer of het apparaat daar nog zichtbaar is.

Als dat het geval is maar er ontbreekt een stationsletter, kun je die handmatig toewijzen.

Wordt de schijf wel herkend maar niet juist gepartitioneerd of als *niet-toegewezen* weergegeven, dan kan er sprake zijn van een beschadigd bestandssysteem.

Probeer dan herstelsoftware voordat je formatteert.

Formatteren is alleen aan te raden als andere opties zijn uitgeput en dataherstel niet meer mogelijk is.

Tip!

Controleer het schijfbeheer

Klik met de rechtermuisknop op Start en kies Schijfbeheer.

In Windows 7 of 8.1 kun je Schijfbeheer openen via de zoekfunctie in het startmenu.

In het venster zie je een overzicht van alle gedetecteerde opslagapparaten en partities.

Als de externe schijf hier wordt weergegeven, is de usb-verbinding functioneel en herkent het systeem het opslagmedium correct.

Verschijnt de schijf ook in Schijfbeheer niet, dan is een defect aan de schijf of de interface (usb-kabel, behuizing) waarschijnlijker.


Controleer de stationsletter

Controleer of de externe schijf in Schijfbeheer een stationsletter heeft. Ontbreekt die, klik dan met de rechtermuisknop op de betreffende partitie en kies Stationsletter en paden wijzigen. In het dialoogvenster klik je op Toevoegen en wijs je een vrije letter toe.

De schijf wordt daarna weer zichtbaar in Verkenner en is normaal te

benaderen.

Wanneer je schijf geen stationsletter heeft, is deze niet te benaderen vanuit Windows of andere programma's.



Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan kan het zijn dat de harde schijf voor het besturingssysteem niet correct geformatteerd is. Om dat te verhelpen, klik je in »Schijfbeheer« met de rechtermuisknop op de schijf en kies je 'Formateren'.

Als je daarna een stationsletter aan het opslagmedium toekent, heb je weer toegang tot de [externe harde schijf](#).

Let op! Bij deze laatste stap (het formateren) raak je alle gegevens op de schijf kwijt.

Doe dit daarom alleen als laatste redmiddel.

Meer oplossingen en informatie

Met bovenstaande tips zou de externe schijf weer moeten werken, als het probleem niet in de hardware zit.

Dat kan ook simpelweg een kwestie zijn van een defecte kabel, dus probeer zeker ook of een andere kabel werkt.



Hoe zie ik het weeknummer in mijn online agenda.

Een agenda met weeknummers is erg handig. Maar in online agenda's zie je ze vaak niet vanzelf. Geen nood, zó

zet je weeknummers aan.

Lisette 2025

Agenda met weeknummers

Op telefoons, tablets en computers zit meestal een digitale agenda. Ook veel e-mailprogramma's hebben een agenda. Vaak zie je daarin geen weeknummers. Dat is jammer, want die zijn soms handig. Veel organisaties gebruiken namelijk weeknummers. Staat er een afspraak in week 10? Met weeknummers zie je meteen wanneer dat is. Gelukkig kun je ze zelf aanzetten.

Weeknummers Google Agenda (online)

Wie een Google-account heeft, kan ook de Google Agenda gebruiken.

Zet in de online agenda zo de weeknummers aan:

- Ga naar calendar.google.com
- Log eventueel in.
- Klik rechtsboven op het pictogram van een tandwiel.
- Klik op **Instellingen**.
- Scrol naar beneden.
- Zet onder 'Opties bekijken' een vinkje voor *Weeknummers tonen*.
- Klik linksboven op het pijltje om terug te keren naar de agenda.

Het weeknummer staat nu bovenin. Achter de maand en het jaartal.

Weeknummers Google Agenda-app

Google Agenda heeft ook een app voor smartphone en tablet. Zet daar zo de weeknummers aan:

- Tik op de app **Google Agenda**.
- Tik linksboven op de drie streepjes.
- Tik op **Instellingen**.
- Tik op **Algemeen**.
- Zet het schuifje achter 'Weeknummer tonen' naar rechts. Het schuifje kleurt blauw.
- Tik linksboven twee keer op het pijltje om terug te keren naar de agenda.

Het weeknummer staat nu linksboven in de agenda.

Weeknummers agenda iPhone

Op een iPhone en iPad staat de app Agenda. Zet daar zo de weeknummers aan:

- Tik op de app **Instellingen**.
- Scrol naar beneden en tik op **Apps > Agenda**.
- Zet het schuifje achter 'Weeknummers' naar rechts. Het schuifje wordt groen.
- Sluit de app Instellingen en tik op de app **Agenda**.

Het weeknummer staat nu linksboven in de agenda.

Weeknummers agenda Mac

Op een Mac staat de app Agenda van Apple. Zet zo de weeknummers in de app aan:

- Klik op de app **Agenda**.
- Klik boven in de menubalk op **Agenda**.
- Klik op **Instellingen**.
- Klik op het tabblad **Geavanceerd**.

- Zet een vinkje voor *Toon weeknummers*.
- Sluit het scherm door op het rode bolletje te klikken.

De weeknummers staan linksonder in de agenda.

Weeknummers in Outlook (New)

Zet zo de weeknummers aan in Outlook (New):

- Klik op **Outlook (New)**.
- Klik links op **Agenda**.
- Klik bovenin de menubalk op **Weergeven > Agenda-instellingen**.
- Zet een vinkje voor *Weeknummers weergeven*.
- Klik op **Opslaan**.
- Klik op het kruisje om het scherm te sluiten.

De weeknummers staan voor het begin van elke week.

Weeknummer in Outlook (Classic)

Bekijk zo de weeknummers in Outlook (Classic):

- Klik op **Outlook (Classic)**.
- Klik bovenin op **Bestand**.
- Klik linksonder op **Opties**.
- Klik op **Agenda**.
- Zet onder 'Weergaveopties' een vinkje voor *Weeknummers weergeven in de maandweergave en in de datumnavigator*.
- Klik op **OK**.

De weeknummers staan nu linksboven in de agenda.

Mappen maken in Outlook.com

Maak in Outlook.com mappen aan en orden hierin mails.

Zo maakt u de postvak overzichtelijk.



2026

Mappen in Outlook.com

Verplaats gelezen mails naar bijhorende mappen.

Zo is de postvak niet overvol en blijft het overzichtelijk.

Maar maak hiervoor wel eerst mappen aan.

Bijvoorbeeld een map waarin u daarna nieuwsbrieven zet.

Hoofdmap maken

Maak zo een map aan:

- Ga naar [Outlook.com](https://outlook.com) en log in.
- Ga met de muis op 'Mappen' staan. Klik op de drie puntjes die tevoorschijn komen en klik op **Nieuwe map maken**.
- Een invulvak verschijnt.
Typ een handige naam voor de nieuwe map en klik op **Opslaan**.

De map verschijnt in het rijtje bij de standaard mappen.

Deze mappen staan op alfabetische volgorde.

Submap maken

Maak eventueel binnen bestaande mappen een submap aan.

Denk aan de hoofdmap 'Nieuwsbrieven' met daaronder een submap 'SeniorWeb nieuwsbrief'.

- Klik in de rij met mappen met de [rechtermuisknop](#) op een map.
- Klik op **Nieuwe submap maken**.
- Een invulvak verschijnt.
Typ de naam van de map en klik op **Opslaan**.

E-mail in map zetten

Verplaats zo mails naar een map:

- Klik op de map waarin de e-mail staat, bijvoorbeeld **Postvak IN**.
- Ga met de muisaanwijzer over de berichtregel van de e-mail en klik op het vakje  dat aan het begin verschijnt.
Wilt u meerdere berichten tegelijk verplaatsen?
Vink op deze manier dan meerdere e-mails aan.
- De e-mail is geselecteerd.
Klik bovenaan op **Verplaatsen** en klik op de map waar de e-mail naar verplaatst moet worden.
- Staat de juiste map er niet tussen?
Klik dan op **Verplaatsen naar een andere map**.
- De e-mail is verplaatst naar de gekozen map.
Bekijk de mail door in het linkermenu op de betreffende map te klikken.

De vertrouwde OV-chipkaart verdwijnt eind 2027.

In plaats daarvan komt een nieuwe OV-pas.

Wat verandert er voor jou?



Edwin jan. 2026

Waarom een nieuwe OV-pas?

De OV-chipkaart werkt toch prima, waarom komt er dan wat anders?

Dat is omdat de OV-chipkaart verouderd is.

Zo staat alle informatie, zoals abonnementen, op de kaart zelf.

En dat is onhandig.

Daarom komt er een nieuwe OV-pas.

Die slaat alle informatie online op.

Dat maakt het systeem veel flexibeler.

Als reiziger merk je er eigenlijk niets van.

Reizen met de OV-pas gaat precies hetzelfde als nu met de OV-chipkaart.

Wanneer overstappen?

De OV-pas is nu al te koop.

Maar hij werkt nog niet voor alle abonnementen of reisproducten.

Wacht daarom gerust tot eind 2027 met de nieuwe OV-pas, dat is vroeg genoeg.

Zeker mensen met een NS-abonnement kunnen beter wachten.

De NS schrijft: "Als je een abonnement van ons hebt, krijg je in de loop van 2026 bericht over je nieuwe OV-pas."

Bestel dus niet zelf een losse pas, want dan staat je NS-abonnement er niet op."

Reizen zonder OV-pas

Niet iedereen heeft straks een fysieke OV-pas nodig.

Gebruik je alleen leeftijdsorting?

Dan is de OV-pas niet nodig.

Je reist gewoon met je [betaalpas of telefoon](#), zoals nu ook al kan.

En natuurlijk blijft het mogelijk losse kaartjes te kopen.

Heb je bijvoorbeeld een treinabonnement of een (gratis) OV-fietsabonnement?

Dan is daarvoor vanaf 2028 wel een OV-pas nodig.

Kosten en aanvragen OV-pas

Een OV-pas kost 6 euro en is vijf jaar geldig.

Vraag de pas aan via de site van OVPay.

Daarvoor heb je een OVPay-account nodig.

Heb je dat niet? [Maak dan een account aan](#) en [bestel daarna een OV-pas](#).

OVPay

OVPay is de organisatie achter de nieuwe OV-pas.

Zij regelen ook het reizen met betaalpas en telefoon.

OVPay is van dezelfde makers als de OV-chipkaart: Translink.

Meer vragen?

Heb je nog vragen over de OV-chipkaart of de nieuwe OV-pas?

Bijvoorbeeld over [het saldo terugkrijgen](#) van een OV-chipkaart die bijna verval?

Kijk dan even bij de [veelgestelde vragen van OVPay](#).

Bestanden op een usb-stick zetten.

Een usb-stick is een soort kleine harde schijf.

Bestanden of documenten op zo'n stick bewaren gaat daarom net zo makkelijk als iets opslaan in een map.



Edwin

Bestanden naar de usb-stick kopiëren in Windows

Kopieer via de Verkenner bestanden van de pc naar de [usb-stick](#) :

- Stop de usb-stick in de usb-opening van de computer.
- Klik in de Taakbalk op het pictogram van de Verkenner.
- Ga naar de map waarin het bestand staat dat u op de usb-stick wilt zetten.
- Klik met de rechtermuisknop op het bestand.
- Klik in Windows 10 op **Kopiëren**. (Ctr. En C.)
Klik in Windows 11 op het pictogram 'Kopiëren' . (Ctr. En C)
- Klik in de Verkenner op de usb-stick.
De stick heet bijvoorbeeld 'Verwisselbare schrijf', 'USB-station' of is te herkennen aan letters als 'D' of 'E'.

- De usb-stick opent. Eventuele mappen en bestanden op de stick worden nu zichtbaar.
- Wilt u het bestand in een map opslaan, dubbeklik dan op die map.
- Klik nu met de rechtermuisknop op een lege plek.
- Klik in Windows 10 op **Plakken**. (Ctr. En V.)
Klik in Windows 11 op het pictogram 'Plakken' .(Ctr. En V.)

Tip: wilt u het bestand op de usb-stick zetten maar maakt de locatie niet uit, kies dan bij de vijfde bullet voor **Kopiëren naar > USB-station**.

Bestanden op de usb-stick opslaan in Windows

Een bestand op een usb-stick opslaan in Windows werkt hetzelfde als een bestand op de pc opslaan.

Kies als opslaglocatie niet een map op de computer, maar de usb-stick.

Het opslaan van een bestand vanuit het programma Word op een usb-stick gaat bijvoorbeeld zo:

- Klik in Word-document op **Bestand**.
- Klik op **Opslaan, Opslaan als** of **Kopie opslaan**.
- Klik op **Bladeren**.
- Navigeer naar de usb-stick in het linker deelvenster.
De stick heet bijvoorbeeld 'Verwisselbare schrijf', 'USB-station' of is te herkennen aan letters als 'D' of 'E'.
- Geef het bestand een naam.
- Klik op **Opslaan**.

Usb-stick gebruiken op de Mac

Net als op de Windows-computer is een usb-stick is op twee manieren op de Mac te gebruiken.

Rechtstreeks bestanden openen of opslaan op de usb-stick werkt op dezelfde manier als het gebruiken van een willekeurige andere map op de Mac.

Bestanden kopiëren naar de usb-stick werkt als volgt.

Kopiëren naar een usb-stick op de Mac

Zet bijvoorbeeld foto's op de usb-stick:

- Stop de usb-stick in de usb-opening van de Mac.
- Klik op het Dock op de Finder (het pictogram van het lachende gezicht).
- Klik onder 'Locaties' op de naam van de stick.
- Klik in de menubalk bovenin op **Archief**.
- Klik op Nieuw tabblad.
- In de Finder opent een tabblad met de map 'Recent'
- Selecteer in het rechter tabblad het document dat u wilt verplaatsen en hou de muisknop ingedrukt
- Sleep het bestand naar het eerste tabblad.
- Het tabblad licht op en opent. Laat de muisknop los en het bestand staat op de gewenste plek.

De Mac maakt een kopie, omdat u het bestand naar een ander apparaat verplaatst.

Dat is te zien u aan het groene plusteken. Het bestand staat nu dus op zowel de Mac als de usb-stick.

Loskoppelen.

Na gebruik van een usb-stick moet u het apparaat op de juiste manier afsluiten.

Zo voorkomt u dat informatie verloren gaat.

Trek dus niet zomaar de stick uit de Mac, maar verwijder 'm [op de goede manier](#).

Usb-stick gebruiken op Windows-pc en Mac

Een Mac en een Windows-computer werken anders.

Wie een usb-stick wil gebruiken op beide systemen [moet de stick daarvoor gereedmaken](#).

Usb-apparaten verwijderen uit Mac

**Het is onverstandig om een usb-stick zomaar uit de Mac te trekken.
Er kan dan informatie verloren gaan.**



Sanne

Usb veilig verwijderen

Veel mensen gebruiken regelmatig een [usb](#) -apparaat, zoals een usb-stick. Het is belangrijk het apparaat goed af te sluiten, voordat het uit de computer wordt

gehaald.

Zo gaat geen informatie verloren.

Onderstaande stappen zijn gecontroleerd met macOS 14 Sonoma en hoger.

Usb uitwerpen Mac

Verwijder zo een usb-apparaat uit een Macbook of iMac:

- Klik op de Finder (via het pictogram op het [dock](#)).

- De naam van het usb-apparaat staat onder het onderdeel 'Locaties' of 'Apparaten' in het linkermenu.
- Klik op de Eject-knop  achter de naam van het apparaat.

De naam van het usb-apparaat verdwijnt nu uit het overzicht.
Je kunt het veilig uit de computer halen.

Zie je het usb-apparaat niet in het rijtje staan, maar wel op het bureaublad? Volg dan onderstaande stappen:

- Klik met de rechtermuisknop, of met twee vingers tegelijk als je met een trackpad werkt, op het icoon van het usb-apparaat.
- Er verschijnt een klein menu.
Klik op **Verwijder [naam apparaat]**.

Het icoontje verdwijnt van het bureaublad.
Je kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

Usb-apparaat veilig verwijderen uit Windows-pc

Trek een usb-stick of externe harde schijf nooit zomaar uit de computer. De gegevens kunnen dan beschadigen.



Op de juiste manier loskoppelen

Sommige apparaten kun je zonder problemen uit de usb-poort van de computer halen.

Bijvoorbeeld een muis, toetsenbord of printer.

Maar apparaten met bestanden erop, zoals een usb-stick, SD-kaart, externe harde schijf of SSD, moet je altijd goed loskoppelen.

Anders kunnen foto's, video's en documenten beschadigd raken of verdwijnen.

Bijvoorbeeld als de computer nog bezig is met het opslaan van gegevens.

Of als het apparaat nog niet klaar is om losgekoppeld te worden.

Haal opslagapparaten daarom altijd op de juiste manier uit de computer.

Opslagapparaat veilig uitwerpen

Haal apparaten met opgeslagen bestanden zo uit de computer:

- Klik rechtsonder op het pictogram van een usb-stick .
Zie je dit niet? Klik dan eerst op het pijltje .
- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram.
- Een overzicht van alle aangesloten usb-apparaten opent.
Klik op de aansluiting die je wilt loskoppelen.

Je kunt het apparaat nu veilig uit de usb-poort halen.

Alles over formatteren

Door te formatteren maak je snel een usb-stick of externe harde schijf leeg en klaar voor een frisse start.



Edwin
jan 2026

Wat is formatteren?

De usb-stick, [externe harde schijf](#) en het geheugenkaartje voor de camera uit de winkel zijn direct klaar voor gebruik.

De fabrikant heeft ze al geformatteerd.

Waarom thuis dan nog aan de slag gaan met formatteren?

Daar zijn twee goede redenen voor:

1. Met formatteren maak je een apparaat helemaal leeg.
Dus een volle usb-stick heeft na het formatteren weer de volledige opslagcapaciteit.

2. Formatteren kan in verschillende indelingen. Wie bestanden wil uitwisselen tussen de Mac en Windows-computers formatteert in een indeling die voor beide geschikt is.

Formatteren met Windows

Formateer een usb-stick (of ander opslagmedium) zo op een Windows-computer:

- Sluit een usb-stick aan.
- In Windows verschijnt de melding 'Selecteer wat u wilt doen met verwisselbare stations'.
Negeer deze melding.
- Start de Windows Verkenner via het pictogram onderin de taakbalk of via de startknop > **Verkenner**.
- Klik met de rechtermuisknop op **USB-station**.
- Klik op **Formatteren**.
- Klik op **Starten**.
- Windows laat weten dat alle bestanden op de usb-stick worden gewist. Klik op **Ok**.
- Wanneer het proces is afgerond verschijnt de melding 'Het formatteren is voltooid'.
Klik op **Ok**.
- Klik op **Sluiten**.
- Klik in de Verkenner op het kruisje rechtsboven.

Wat is snelformatteren?

Wie een opslagmedium formatteert met de standaardinstellingen, ziet dat 'Snelformatteren' is aangevinkt.

Dit gaat sneller dan gewoon formatteren en is over het algemeen de beste optie.

De belangrijkste uitzonderingen zijn:

- Je wil de usb-stick, geheugenkaart of externe harde schijf verkopen. Dan is het prettig dat alle bestanden van het opslagmedium zijn verwijderd en niet meer hersteld kunnen worden.
- De usb-stick, geheugenkaart of externe harde schijf werkt niet meer goed.
Een grondige formattering kan eventuele opslagfouten opsporen en die delen van het opslagmedium buiten gebruik stellen.

Volg in die gevallen de formatteer-stappen, maar haal het vinkje weg bij *Snelformatteren*.

Het formatteren kost nu veel meer tijd.

Bestanden opslaan die groter zijn dan 4 GB.

Met de standaardinstellingen zit er een opslaglimiet van 4 GB aan de bestandsgrootte.

Wie grotere bestanden wil kunnen opslaan kiest voor een ander bestandssysteem.

Volg de formatteer-stappen van hierboven maar selecteer onder 'Bestandssysteem' de optie **NTFS**.

Opslagmedium een naam geven.

Elk opslagapparaat kan een eigen naam krijgen.

Dit is vooral handig voor wie verschillende usb-sticks gebruikt.

Al is het misschien nog handiger om de sticks zelf van een label te voorzien.

Volg de formatteer-stappen maar vul onder 'Volumenaam' een naam in. Deze kan maximaal elf tekens lang zijn.

Een naam geven aan het opslagapparaat kan ook voor het formatteren:

- Klik links in de Verkenner met de rechtermuisknop op de usb-stick.
- Klik op **Naam wijzigen**.
- Typ een naam in en druk op Enter.

Uitwisselen Windows en Mac.

Mac-computers houden niet van het bestandssysteem dat Windows gebruikt.

Kies voor het bestandssysteem '**ExFat**' om bestanden uit te kunnen wisselen tussen beide systemen.

Volg de formatteer-stappen maar selecteer onder 'Bestandssysteem' de optie **ExFat**.

Let hier dus goed op als je een usb-stick (of ander opslagmedium) gaat [formatteren op een Mac-computer](#).

Usb veilig verwijderen

Na het formatteren is het verstandig om de usb-stick op de juiste manier te verwijderen.



Toeslagen berekenen en aanvragen

Op welke toeslagen heb je recht?

Controleer het en vraag toeslag aan op de website van de Belastingdienst.

Toeslag controleren

Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag moet je zelf aanvragen.

Het is dus belangrijk om te weten waar je recht op hebt.

Anders loop je misschien geld mis.

Ontvang je al toeslagen van de overheid?

Voorkom problemen en controleer elk jaar de gegevens.

En pas ze aan als dat nodig is.

Bijvoorbeeld als je inkomen hoger is geworden.

Want geld waar je eigenlijk geen recht op hebt, moet je later terugbetalen.

Proefberekening toeslagen

Krijg je nog geen toeslag, maar denk je daar wel recht op te hebben?

Maak dan een proefberekening.

- Ga naar [Belastingdienst.nl](https://belastingdienst.nl).
- Klik bovenaan op **Menu > Toeslagen > Toeslagen**.
- Scrol naar beneden en klik onder 'Kan ik een toeslag krijgen?' op **Maak een proefberekening**.
- Klik onderaan op **Kies een jaar** en selecteer het jaar waarover je een proefberekening wilt maken.
- Zet een vinkje voor de toeslagen waarvoor je een berekening wilt maken, zoals *Zorgtoeslag*.
- Geef antwoord op de vragen.
Vul bijvoorbeeld uw geboortedatum en toetsingsinkomen in.

Er is ook een [rekenhulp om het toetsingsinkomen te berekenen](#).

- Klik op **Toon resultaten**.

Toeslag bekijken.

Bekijk zo welke toeslagen je krijgt:

- Ga naar [Toeslagen.nl](#).
- Klik op **Inloggen** > **Mijn toeslagen** > **Inloggen op mijn toeslagen** en [log in](#).
- Er staat welke toeslagen je krijgt.
Meer informatie over een type toeslag?
Klik linksboven op **Menu** en daarna op het gewenste onderdeel, zoals **Huurtoeslag** of **Zorgtoeslag** > **Naar de beschikkingen**.
- Zien wat er pas veranderde?
Klik linksboven op **Menu** > **Meldingen** en klik op een wijziging voor meer informatie.
Hier staat wat er gewijzigd is, wanneer en door wie (jezelf, je toeslagpartner of de Belastingdienst).

Toeslag aanvragen

Heb je recht op toeslag?

Zo werkt het aanvragen:

- Ga naar [Toeslagen.nl](#).
- Klik op **Inloggen** > **Mijn toeslagen** > **Inloggen op mijn toeslagen** en [log in](#).
- Je ziet direct een overzicht van de toeslagen.
Klik onder de toeslag die je nodig hebt op **Aanvragen**.
- Vul in vanaf wanneer je de toeslag wilt aanvragen en volg de verdere stappen.

Toeslag wijzigen

Verandert er iets?

Bijvoorbeeld je inkomen?

Voer dan zo een wijziging door:

- Ga naar [Toeslagen.nl](https://toeslagen.nl).
- Klik op **Inloggen** > **Mijn toeslagen** > **Inloggen op mijn toeslagen** en [log in](#).
- Klik rechts bij 'Wijziging doorgeven' op het onderdeel dat je wilt aanpassen, zoals **Inkomen en vermogen**.
- Kies wat je in die categorie wilt aanpassen, bijvoorbeeld **Er wijzigt iets in het inkomen**.
Volg daarna de stappen.

Toeslag stopzetten

Heb je geen recht meer op toeslag?

Zet deze dan stop:

- Ga naar [Toeslagen.nl](https://toeslagen.nl).
- Klik op **Inloggen** > **Mijn toeslagen** > **Inloggen op mijn toeslagen** en [log in](#).
- Klik rechts op **Toeslag stoppen**.
- Klik op **Ik wil mijn toeslag stopzetten** en volg de stappen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het regelen van toeslagen?

Op verschillende plekken in Nederland helpen sociaal raadslieden hiermee. Kijk op de website www.sociaalwerknederland.nl welke er bij jou in de buurt zitten.



**Wilt u een cursus volgen of gewoon info over
WWW.Computerclubnissewaard.nl**

Tel : 0181-640669

Mob: 06-54692942

M.A. de Ruijterstraat 3, 3201CK Spijkenisse

En via e-mail

computerclubnissewaard@gmail.com